




Einrichtung E-Mail – IMAP&POP

in Microsoft Outlook


Diese Anleitung hilft Ihnen in wenigen Schritten bei der Einrichtung Ihrer persönlichen Hochschul-E-Mail-Adresse über die Protokolle IMAP oder POP3.


Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016

Öffnen Sie über die Systemsteuerung von Microsoft Windows den Assistenten zur Einrichtung Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse. Alternativ erreichen Sie diese Einstellung auch beim ersten Start von Outlook und gehen über "Datei" auf den Button "+ Konto hinzufügen". Im Fenster "Konto hinzufügen" wählen Sie die "manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen" und bestätigen mit "Weiter >".



Im nächsten Schritt wählen Sie den Dienst "POP oder IMAP" zur Herstellung einer Verbindung mit Ihrem E-Mail Konto. Diese Auswahl bestätigen Sie mit "Weiter >".





Es folgt die Konfiguration der Parameter für Ihr E-Mail-Konto. Nach Eingabe der benötigten Informationen drücken Sie den Button "Weitere Einstellungen".

Je nach Anwendungszweck, empfehlen wir in der Regel die Kontoeinbindung vom Typ IMAP zu Verwenden.

Folgende Daten zur erfolgreichen Konfiguration werden benötigt:

Benutzerinformationen:

Ihr Name: Max Mustermann

E-Mail-Adresse: vorname.nachname@hs-merseburg.de

Serverinformationen:

Kontotyp: POP oder IMAP

Posteingangsserver: abhängig von gewähltem Typ: pop.hs-merseburg.de oder

imap.hs-merseburg.de

Postausgangsserver (SMTP): smtp.hs-merseburg.de

Anmeldeinformationen:

Benutzername: **RZ-Login** Kennwort: **Ihr Kennwort**

Erweiterte Einstellungen:

Postausgangsserver:

[x] Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

[o] Gleich Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Erweitert:


Posteingangsserver Port: 993

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL


Postausgangsserver Port: 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS oder STARTTLS

In den Erweiterten Einstellungen wählen Sie im Reiter "Postausgangsserver" die Einstellung "Der Postausgansserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und wählen den Punkt "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden".



Im Reiter "Erweitert" wählen sie bei "Posteingangsserver" den verschlüsselten Verbindungstyp "SSL" mit dem Port "993". Im Feld "Postausgansserver" wählen Sie den verschlüsselten Verbindungstyp "TLS" oder "STARTTLS" und stellen den Port auf "587".



Nach Eingabe der Parameter schließen Sie das Fenster mit "OK" und beenden Ihre E-Mail Konfiguration erfolgreich mit einem weiteren Klick auf "Weiter >". Jetzt können Sie Ihr E-Mail-Postfach in Microsoft Outlook nutzen.